




Esta página ainda não está totalmente traduzida. Por favor, ajude a concluir a tradução.

(remova este parágrafo quando a tradução terminar)

4. Configuração do local como Armazém ou Distribuição

Configuração da visibilidade dos itens com Listas Mestres

1. Clique em **Listas mestres** (*Master Lists*) e selecione ao menos um lista mestre.



2. Clique em **OK**
3. Clique em **OK** novamente


Configuração da sincronização com o registro de Sync

Se o local for criado usando o método [store_create_from_name](#) e um número de registro de Sync foi especificado para o novo local estar Ativo (**Active**), então tudo que precisa ser feito a seguir é:



- Alterar o tipo de sincronização do novo local no servidor central para Remoto (**Collector**) - informando que ações realizadas que gerem resultado para este local devem ser coletadas e mais tarde serem sincronizadas com o Tablet.
- Configurar os tipos de sincronização com os *outros locais* (com os quais o novo local estará solicitando e/ou enviando itens) para os tipos de Transferência (**Transfer**) ou Remoto (**Active/Collector**) - dependendo se são locais ativos no servidor ou remotos (por exemplo outro mSupply Mobile).

1. Para editar as configurações de sincronização:
 - No servidor central: **Especial > Listar locais** (*Special > Stores*)
 - Clique duas vezes no local para abrir a janela
 - Na aba **Sincronização** (*Synchronization*)
 - Clique no botão pra desbloquear (*Click to unlock*) e insira a senha de administração
2. Na tabela abaixo, encontre o número do registro de Sync (*Sync ID*) que foi criado para o seu local e marque a caixa de seleção na coluna **Local**. Isto vai alterar automaticamente o tipo de sincronização (*Sync type*) do local para Remoto (*Active/Collector*)



1. Selecione na caixa de seleção acima o tipo de sincronização como Remoto (Collector)
2. Clique em **OK**

Configuração da visibilidade entre os locais

1. Para abrir a janela de configuração de visibilidade para um local:
 - No servidor central: **Especial > Listar locais** (*Special > Stores*)
 - Clique duas vezes sobre o local para abrir a janela
 - Na aba **Geral** (*General*) clique no ícone do armazém para ver o registro associado ao local (*View name associated with this store*)
 - No menu a esquerda clique na aba **Locais** (*Store*)
 - Marque as caixas de seleção na coluna **Visibilidade** (*Visible in store*) os demais locais que devem estar visíveis
2. Repita o passo a passo acima para cada local que deverá interagir com o novo local (solicitando e/ou enviando itens):
 - Selecionando a visibilidade para o novo local nos outros locais
3. E depois para o seu novo local, repita o passo a passo acima:
 - Selecionando a visibilidade para os demais locais no seu novo local

Configurações customizadas

Nome do campo	Valores permitidos (Padrão em itálico)	Descrição
usesDispensaryModule	true ou false	Para usar o módulo de Distribuição (<i>dispensary</i>) alterar este campo para verdadeiro (<i>true</i>) (veja abaixo)

Nome do campo	Valores permitidos (Padrão em itálico)	Descrição
usesDashboardModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo do Quadro de painéis (<i>dashboard</i>) alterar este campo para verdadeiro (<i>true</i>)
usesVaccineModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de Vacinação (<i>vaccines</i>) alterar este campo para verdadeiro (<i>true</i>)
usesCashRegisterModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de Caixa registradora (<i>cash registry</i>) alterar este campo para verdadeiro (<i>true</i>)
usesPaymentModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo para Pagamentos em dinheiro (<i>cash payments</i>) alterar este campo para verdadeiro (<i>true</i>). Implicará em alterações nas telas de: Faturas de fornecedores (<i>Supplier Invoices</i>) - O preço de venda e custo serão apresentado. Inventário (<i>Stocktake</i>) - O preço de venda e custo são apresentados ao editar lotes e o preço é editável. Veja alguns exemplos abaixo
usesSupplierCreditModule	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de Crédito com fornecedor (<i>supplier credit</i>) alterar este campo para verdadeiro (<i>true</i>). Implicará em permitir o estorno de itens ao fornecedor na janela de Estoque o que irá gerar um crédito com fornecedor (no caso de um pagamento já realizado)
usesPatientTypes	true ou <i>false</i>	Para usar o módulo de Tipos de pacientes (<i>patient types</i>) alterar este campo para verdadeiro (<i>true</i>). Implicará em permitir a seleção entre pacientes "Internados" (<i>Inpatient</i>) ou "Externos" (<i>Outpatient</i>) durante a distribuição. Os dados coletados são armazenados no campo (<i>transact.user1</i>). Apenas para utilização junto da opção <u>usesDispensaryModule</u> (veja acima)
monthsLeadTime	Número (<i>0</i>)	A número de meses de vantagem - multiplicado por 30 e usado no mSupply Mobile como tempo de vantagem em meses
monthlyConsumptionLookBackPeriod	Número (<i>12</i>)	A quantidade de meses para trás que são usados para calcular o consumo médio mensal (CMM)

Nome do campo	Valores permitidos (Padrão em itálico)	Descrição
monthlyConsumptionLookEnforceLookBackPeriod	true ou <i>false</i>	Se verdadeiro (<i>True</i>), então um período completo de análise de dados será utilizado, mesmo se não houver consumo no período. Não recomendamos essa opção, está disponível por ser utilizada em outros locais

Demais configurações que podem afetar o mSupply Mobile

Item	Descrição
Programas	Se houver uma lista mestre configurada como um programa, no mSupply Mobile será possível criar Inventários e Requisições para fornecedores usando programas.
Motivos	Se houverem ajustes de inventários positivos OU negativos, um motivo deverá ser dado para cada linha com diferença entre os valores
Categorias de prescrições	Se for configurado no servidor categorias de transação para prescrições (<i>prescription</i>) o mSupply Mobile vai apresentar uma lista de seleção para selecionar a categoria da nova prescrição
Provedores de seguro	Se for configurado no servidor ao menos um provedor de seguro o mSupply Mobile permitirá a seleção do um seguro de saúde, e também adicionar ou editar o seguro no último passo da criação de nova prescrição
Tipos de pagamento	Se for configurado no servidor ao menos um tipo de pagamento, o mSupply Mobile permitirá a seleção do tipo de pagamento no último passo da criação de nova prescrição.


Modo de Distribuição

1. Para usar o seu local no modo distribuição verifique que a opção **Distribuição** (*Dispensary*) foi selecionada na lista de seleção na janela do seu local no servidor, na aba **Geral** (*General*)

The screenshot shows the 'New store' configuration window. The 'General' tab is active, displaying the following fields and options:

- Store code: Demo1
- Store type: dispensary
- Name: Demo store
- Organization name: [empty]
- Address line 1: [empty]
- Address line 2: [empty]
- Address line 3: [empty]
- Address line 4: [empty]
- Address line 5: [empty]
- Postal/Zip Code: [empty]
- Phone: [empty]
- Tags: [empty]
- Disable this store:
- Responsible officer: none

1. O local mSupply deverá ter os campos apresentados abaixo na aba **Campos customizados** (*Custom Fields*) para que o módulo de distribuição esteja visível no seu mSupply Mobile



Com o Modo de Pagamento ativo

O preço de custo (*Cost Price*) e o preço de venda (*Sell price*) aparecem nas faturas de fornecedores:

Invoice 5 FINALISE

Entry Date: 27/6/2019 Supplier: [Redacted]
 Confirm Date: Their Ref: [Redacted]
 Comment: Stock transfer

Search by item name New Item

ITEM CODE	ITEM NAME	QUANTITY	EXPIRY	COST PRICE	SELL PRICE	REMOVE
AE01090	PLUMPY NUT sach 92g carton/150	150	09/2019	0.00	0.00	
AE18123	VITAMINE A 100 000 UI caps	20	09/2020	0.00	0.00	
AE18124	VITAMINE A 200 000 UI caps	150	12/2019	0.00	0.00	

O preço de custo (*Cost Price*) e o preço de venda (*Sell price*) aparecem na tela de Inventário:

ITEM NAME **ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP** Add Batch

BATCH NAME	COST PRICE	SELL PRICE	EXPIRY	SNAPSHOT QUANTITY	ACTUAL QUANTITY	DIFFERENCE	REASON
stocktake_21	10.00	10.00	mm/yyyy	56	Not Counted	N/A	N/A

Anterior: **[3. Criação do local mSupply](#)** | | Próximo: **[5. Configuração dos usuários com acesso ao local](#)**

From:

<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link:

https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:server_side:config?rev=1583788378

Last update: **2020/03/09 21:12**

