



# User Guide - mSupply Mobile

---

## Começando a usar

### Requisitos de Hardware Android

#### Especificações mínimas

- Tamanho mínimo do ecrã: **9.8 inches** (medida diagonal)
- Resolution mínima do ecrã: **768 x 1024 pixels**

#### Especificações recomendadas

- Resolução mínima do ecrã: **800 x 1280 pixels**
- Habilitado com Dados de celular (ao menos 3G)
- Android 4.4.4 ou acima
- 1.5 Gb Ram
- Quad-core 1.3 GHz

### Instalação

Para obter a versão mais atualizada do mSupply mobile [clique aqui](#).

Se você está atualizando para a versão mSupply Mobile 2.0.0 ou acima, o servidor mSupply também precisará ser atualizado.

- Atualize o servidor mSupply para a versão 3.83 ou acima
- Marque a visibilidade do seu local em todos os seus locais Fornecedores
- Adicione novos Fornecedores externos como Instalações e marque o seu local como visível
- Configure os outros locais (*desktop/mobile*) com os quais a sua clinica (local que está utilizando o mSupply mobile) deverá se conectar (para enviar/receber Requisições, enviar/receber Faturas) - como '*transfers*' na aba 'Sincronização' do seu local no servidor mSupply - isso deverá ser feito pelo suporte do mSupply.

### Inicialização


Com o aplicativo mSupply mobile instalado no seu tablet. Após inicializar o mSupply mobile é preciso preencher o nome do local, a senha e a URL onde se encontra o servidor mSupply, que armazena e

envia os dados para o seu tablet. Após a sincronização dos dados do servidor com o aplicativo você será apresentado a tela de login.

## OK. Aqui vamos nós!


Esta é a tela de login. Você deve inserir aqui o usuário e a senha com acesso ao local que estará utilizando o mSupply mobile.

Mas primeiro, selecione a língua de preferência clicando em **Língua** (*Language*) no canto inferior esquerdo do seu ecrã.



O tablet acima está solicitando que seja inserido o usuário e senha para quem estiver usando o mSupply mobile no local. Esse usuário e senha deve estar configurado no servidor mSupply primordialmente. Por favor, acesse [Gerenciando usuários](#) no Guia de usuários mSupply.

No exemplo abaixo, se a sua língua de preferência é Tetum, você está com sorte!




Assim que você estiver escolhido a sua língua de preferência, insira seu usuário, senha e clique em **Entrar** (*Login*)!




The login screen features the mSupply logo at the top, which consists of a black silhouette of a person running with a red cross, followed by the text 'mSupply' in a sans-serif font. Below the logo are two input fields: 'User Name' and 'Password', each with a red underline. At the bottom of the screen is a large grey button labeled 'Login' in white text.


Você será levado para a tela principal. É importante aprender sobre as ferramentas presentes nessa tela. Esse é o ponto inicial para utilizar o mSupply mobile. Vamos detalhar ferramenta da tela principal a seguir.




O número em vermelho indica que existem transações não finalizadas precisando de atenção. Clique nele para ver a descrição. Esses números são automaticamente removidos quando não houverem mais transações não finalizadas.



O link no canto superior direito do ecrã mostra **Estatus da sincronização** (*Sync Status*).




Ao clicar nesse link você será levado para uma página onde você poderá escolher fazer uma sincronização manual (quando há conexão com internet).




Você poderá fechar essa página ao clicar no X no canto superior direito.


Usuários com permissão poderão acessar as **Configurações do dispositivo** ao clicar em **Preferências** (*Preferences*) no canto inferior direito do ecrã.



Para sair, clicar no botão **Sair** (*Log out*) no canto inferior esquerdo do ecrã.



## Clientes



A área dos **Clientes** (*Customers*) é destinada a todo estoque que está saindo da sua instalação. Clientes podem ser **Outras instalações** para onde o seu local fornece, **médicos ou enfermeiros** que atendem fora das clínicas ou **Pacientes**.



O botão **Faturas de clientes** (*Customer Invoices*) apresentará a lista de pedidos enviados AOS seus clientes e permitirá adicionar novos pedidos.



O botão **Requisições de clientes** (*Customer Requisitions*) apresentará a lista de pedidos feitos PELOS clientes requisitando medicamentos do seu estoque.

## Fornecedores



A área dos **Fornecedores** (*Suppliers*) mostra os pedidos feitos e recebidos no seu local para compor o **seu estoque**. Normalmente, você terá UM fornecedor (um depósito central ou outra instalação) e isso deverá estar previamente configurado para você.




O botão **Faturas dos fornecedores** (*Supplier Invoices*) apresentará a lista de pedidos que foram **recebidos** ou estão aguardando recebimento.

Supplier Requisitions

O botão **Requisições dos fornecedores** (*Supplier Requisitions*) permite a você **fazer um novo pedido** e apresentar uma lista de pedidos que já foram realizados.

## Estoque



A seção de **Estoque** (*Stock*) é usada para gerenciar o seu estoque atual.

Current Stock

O botão **Estoque atual** (*Current Stock*) permitirá que você veja facilmente quanto de estoque de cada medicamento está disponível na sua instalação (“*Quanto de Paracetamol ainda temos?*”), procurar por um item individual ou verificar datas de validade.

Stocktakes

O botão de **Inventários** (*Stocktakes*) permitirá que você faça um novo inventário de todos o estoque atual ou de uma seleção menor de itens e apresentar uma lista com todos os inventários anteriores. Você também poderá usar essa área para atualizar os níveis de estoque de itens quando perceber que houve um erro de contagem.

---


(E assim é a tela principal na língua Tetum!)

Last update:

2020/02/16

22:45

pt:mobile:user\_guide:getting\_started [https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:user\\_guide:getting\\_started?rev=1581893153](https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:user_guide:getting_started?rev=1581893153)



Anterior: [Guia do usuário - mSupply Mobile](#) | | Próximo: [Faturas para clientes](#)

From:

<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:

[https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:user\\_guide:getting\\_started?rev=1581893153](https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:user_guide:getting_started?rev=1581893153)

Last update: 2020/02/16 22:45

